


IND-003 — LUXY

Manual completo de funcionamiento, instalación y configuración — MetaTrader 5

Versión 2.2 ES • Panel izquierdo • Señales con confianza • ENTRY / SL / TP1 / TP2 / TP3



Referencia visual de LUXY V2.2 ES en SILVER.

PLATAFORMA

MetaTrader 5

TIPO

Indicador técnico / seguimiento de
tendencia

USO

Educativo y análisis técnico

1. Qué es IND-003 — LUXY

LUXY V2.2 ES es un indicador visual de seguimiento de tendencia y apoyo a la decisión. Su núcleo utiliza una lógica de trailing stop basada en ATR inspirada conceptualmente en UT Bot, y la combina con estructura del precio, ADX, volumen, confirmación multi-timeframe y un motor de confianza. No abre ni cierra operaciones automáticamente: representa información y niveles de referencia sobre el gráfico.

Idea central: LUXY no pretende convertir una señal aislada en una orden automática. La etiqueta Compra/Venta, el porcentaje de confianza, la estructura, el contexto MTF y los niveles de riesgo deben interpretarse conjuntamente.

2. Qué muestra en el gráfico

- Etiquetas Compra XX% y Venta XX% en los cambios de dirección detectados.
- Panel informativo en español situado en la parte superior izquierda.
- Confianza de la señal en escala 0-100%.
- Estado adaptativo y señal actual ALCISTA / BAJISTA.
- Fuerza, confirmación Multi TF, divergencia de referencia, predicción de duración, posición teórica, estructura y zonas S/R.
- Niveles actuales: ENTRADA, SL, TP1 (1R), TP2 (2R) y TP3 (3R).
- Máximo y mínimo del período de referencia configurado.
- Línea UT y línea SuperTrend opcionales.

3. Cómo se calcula la confianza

La puntuación es una combinación ponderada de varios motores. En esta conversión, el peso conceptual se distribuye entre dirección UT, SuperTrend, estructura, ADX, alineación multi-timeframe, volumen y un componente neutral de divergencia. El porcentaje no es una probabilidad estadística de beneficio; es una medida interna de alineación entre condiciones.

Motor	Peso aproximado	Interpretación
UT / dirección	26	Núcleo del cambio de tendencia.
SuperTrend	21	Confirma o contradice el régimen.
Estructura	18	Posición del precio dentro del rango reciente.
ADX	13	Evalúa si existe fuerza tendencial suficiente.
Multi TF	8	Comprueba coherencia con temporalidad superior.
Volumen	10	Compara volumen actual con su media.
Divergencia	4	Reservado como componente adicional; en esta versión queda neutral.

4. Instalación en MetaTrader 5

1. Descarga el archivo IND-003_Luxy_MT5_V2_2_ES_PANEL_IZQUIERDA.mq5.
2. Abre MetaTrader 5 y entra en Archivo > Abrir carpeta de datos.
3. Abre MQL5 > Indicators y copia allí el archivo .mq5.
4. Abre MetaEditor 5, localiza el indicador y pulsa Compilar.
5. Confirma el resultado de compilación. Si MetaEditor muestra un error específico de tu build, conserva la captura y el número de línea para poder corregirlo.
6. Regresa a MT5, actualiza el Navegador o reinicia la plataforma.
7. Arrastra IND-003 LUXY V2.2 ES al gráfico y acepta la configuración.

Importante: La versión MT4 V2.2 ES ha sido probada en plataforma con 0 errores. La versión MT5 se entrega como conversión equivalente y debe validarse en MetaEditor 5 antes de considerarla compilada definitivamente.

5. Lectura del panel izquierdo

Elemento	Lectura
Confianza	Alineación global de motores. Un valor alto indica mayor coincidencia entre filtros, no certeza.
Adaptativo	Modo de ajuste del comportamiento del trailing stop al entorno.
Señal actual	Dirección vigente del motor: ALCISTA o BAJISTA.
Fuerza	Referencia de la última señal y duración en barras.
Multi TF	Sesgo de una temporalidad superior mediante EMA rápida y lenta.
Divergencia	Campo informativo; en V2.2 ES permanece neutral.
Predicción	Duración media estimada a partir de tendencias históricas del indicador.
Posición	Estimación teórica de unidades en función de Account_Size y Risk_Percent.
Espera	Cooldown mínimo entre señales.
Estructura	Sesgo del precio dentro del rango reciente y fuerza relativa.
S/R Zonas	Indica si están activados los niveles de máximo/mínimo de referencia.
Niveles actuales	Resumen de TP3, TP2, TP1, ENTRADA y SL.

6. ENTRY, SL y objetivos TP

Cuando LUXY identifica la señal más reciente, mantiene visibles los niveles asociados. La entrada se toma como referencia del cierre de la vela de señal. El SL combina distancia ATR y swing reciente; se selecciona el lado más protector. Los objetivos se calculan desde el riesgo inicial:

- TP1 = 1R: distancia equivalente al riesgo inicial.
- TP2 = 2R: dos veces la distancia de riesgo.
- TP3 = 3R: tres veces la distancia de riesgo.

Ejemplo: Si una compra tiene ENTRADA 67,78 y SL 68,42, esa combinación correspondería a una señal de venta o a un régimen donde el stop queda por encima. En compras, el SL debe quedar por debajo de la entrada; en ventas, por encima. El sentido de la operación manda sobre la lectura de los niveles.

7. Configuración completa

Parámetro	Valor base	Qué controla	Criterio práctico
Show_UT_Line	false	Muestra/oculta la línea UT.	Activarla para estudiar el trailing; ocultarla para un gráfico más limpio.
Show_BuySell_Labels	true	Etiquetas Compra/Venta con confianza.	Mantener activado.
Show_Dashboard	true	Panel informativo izquierdo.	Mantener activado.
Show_SR_Levels	true	Máximo/mínimo de referencia.	Útil para contexto; puede ocultarse en scalping.
Show_SuperTrend_Line	false	Línea SuperTrend.	Activar solo para análisis adicional.
Trading_Style	AUTO	Preset por temporalidad.	Recomendado como punto de partida.
Sensitivity	1.20	Sensibilidad manual del trailing.	Solo relevante en modo personalizado.
ATR_Period	7	Período ATR manual.	Más bajo = más reactivo; más alto = más lento.
Smart_Chop_Filter	true	Aumenta distancia en mercado errático.	Mantener activado en condiciones laterales.
Chop_Strength	1.0	Intensidad anti-whipsaw.	Subir para reducir giros frecuentes.
Cooldown_Bars	3	Barras mínimas entre señales.	2-5 es un rango razonable.
ADX_Period	14	Período ADX del motor de	Valor estándar.

		confianza.	
ADX_Threshold	15	Umbral de fuerza tendencial.	Subir a 20-25 para exigir tendencia más clara.
Structure_Lookback	8	Ventana de estructura.	5-12 intradía; mayor para swing.
Volume_SMA	20	Media del volumen.	Valor estándar.
Higher_Timeframe	H1	Temporalidad superior para MTF.	En M15/M30, H1 es coherente; en H4, usar D1 si se desea.
SR_Lookback	120	Ventana máximo/mínimo.	Reducir para S/R más recientes.
Account_Size	10000	Capital teórico del cálculo de posición.	Introducir el capital de referencia, no una recomendación de exposición.
Risk_Percent	1.0	Riesgo teórico por operación.	1% es conservador como referencia educativa.
Prediction_History	50	Muestra histórica para duración.	30-70 ofrece equilibrio.
SL_ATR_Mult	1.50	Multiplicador ATR del SL.	Aumentar para stops más amplios.
TP1_RR / TP2_RR / TP3_RR	1 / 2 / 3	Relaciones riesgo/beneficio.	Configuración clásica 1R/2R/3R.
Trade_Level_Bars	18	Longitud visual de líneas.	Aumentar si se desea proyectarlas más a la derecha.
Enable_Alerts	false	Alertas de nuevas señales.	Activar después de validar el comportamiento.

8. Presets automáticos por temporalidad

Estilo	Temporalidad orientativa	Key	ATR	Chop
Scalping	M1-M5	1.0	7	1.3
Trading diario	M15-H1	1.5	10	1.1
Swing	H2-D1	2.0	14	1.0
Posicional	W1+	2.5	20	0.9

9. Procedimiento de uso recomendado

8. Selecciona activo y temporalidad y deja Trading_Style en AUTO durante las primeras pruebas.

9. Comprueba el estado ALCISTA/BAJISTA y la coherencia Multi TF.
10. Localiza la última etiqueta Compra/Venta y observa su confianza.
11. Valida que la estructura acompañe la dirección y revisa máximo/mínimo de referencia.
12. Interpreta ENTRADA, SL y TP1-TP3 como niveles de planificación, no como órdenes automáticas.
13. Prueba la configuración en histórico y cuenta demo antes de plantear uso en real.
14. No aumentes Risk_Percent para compensar señales dudosas; el tamaño de riesgo no mejora la calidad de la señal.

10. Configuraciones orientativas

Uso	Style	Cooldown	ADX Threshold	Higher TF
Scalping prudente	Scalping	3-5	20	M15/H1
Intradiario	Auto/Day	3	15-20	H1
Swing	Swing	3-5	18-25	D1
Mercado lateral	Auto	5	20-25	H1/D1

11. Qué significa cada color

- Cian: compra, TP1 y elementos informativos favorables.
- Naranja/rojo: venta, advertencias y sesgo bajista.
- Verde: TP2/TP3 y estados favorables.
- Violeta: nivel de ENTRADA.
- Azul/cian: SL y máximos/mínimos.
- Oro: cabecera, elementos destacados y, si se activa, línea UT.

12. Limitaciones y buenas prácticas

- Una confianza del 80% no equivale a un 80% de probabilidad de ganar.
- El indicador trabaja con datos del bróker; volumen y velas pueden variar entre proveedores.
- Los niveles de SL/TP se recalculan a partir de la señal y no sustituyen una política de gestión monetaria propia.
- En temporalidades muy bajas aumenta el ruido; la utilidad del cooldown y del filtro de chop es mayor.
- Durante noticias o gaps, ATR y estructura pueden cambiar con rapidez.
- Las señales deben evaluarse al cierre de vela para reducir decisiones sobre movimientos intrabar.

Aviso de riesgo: Este indicador es una herramienta educativa y de análisis técnico. No garantiza resultados ni constituye asesoramiento financiero. Antes de utilizarlo con capital real, debe probarse en cuenta demo y con datos del bróker concreto.

13. Solución de problemas

Problema	Comprobación
No aparece el indicador	Comprueba la carpeta Indicators, recompila y actualiza el Navegador.
No aparecen señales	Amplía el histórico, cambia de temporalidad o

	revisa que Show_BuySell_Labels esté activado.
El panel tapa el precio	El panel está fijado a la izquierda. Puedes reducir zoom o desplazar el gráfico hacia la derecha.
TP2/TP3 no se ven	Pueden quedar fuera de la escala visible. Aleja el zoom vertical o revisa los niveles del panel.
Demasiadas señales	Aumenta Cooldown_Bars, usa un estilo más lento o eleva Chop_Strength.
Señales demasiado tardías	Reduce sensibilidad/chop solo después de probar en histórico.
MT5 muestra error al compilar	Guarda captura del error, línea y columna; la sintaxis puede variar entre builds y se corrige sobre ese mensaje concreto.

14. Resumen operativo

Lectura rápida: Dirección + confianza + MTF + estructura + niveles. Cuantos más elementos estén alineados, más coherente es el escenario; si se contradicen, la mejor lectura suele ser esperar.

IND-003 LUXY V2.2 ES | Formación Forex